


メールアカウントを作成する


【ご準備いただくもの】
ADSLサービス開通情報通知書

1. <スタート>メニューから、<電子メール>
をクリックします。

※ 画面例: Windows XP




2. Outlook Express画面の<ツール>
メニューから<アカウント>をクリックします。



(下の画面より)

3. <メール>タブをクリックします。
 - ① <追加>をクリックします。
 - ② <メール>をクリックします。



インターネット接続ウィザード

名前

電子メールを送信するとき、名前が「送信者」のフィールドに表示されます。表示する名前を入力してください。

表示名(N): 電子メール

例: Taro Chotou

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

4. 『表示名』を入力して<次へ>をクリックします。

(画面例 : 電子メール)

※ 任意の名前で結構です。

※ 『表示名』は、メール送信時に「送信者」として表示される名前です。

インターネット接続ウィザード

インターネット電子メール アドレス

電子メールのアドレスは、ほかのユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。

電子メール アドレス(E): *****@dcs.neo-gn.com

例: c.chotou@microsoft.com

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

5. <電子メールアドレス>欄に、『メールアドレス』を入力して<次へ>をクリックします。

【注意】

『メールアドレス』は
<ADSLサービス開通情報通知書>に記載されています。

インターネット接続ウィザード

電子メール サーバー名

受信メール サーバーの種類(S) POP3 ①

受信メール (POP3, IMAP または HTTP) サーバー(I): dcs.neo-gn.com ②

SMTP サーバーは、電子メールを送信するときに使用するサーバーです。

送信メール (SMTP) サーバー(O): dcs.neo-gn.com ③

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

6. 電子メールサーバーの情報を入力して<次へ>をクリックします。

① <POP3>を選択します。

② 『受信メールサーバー』を入力します。

③ 『送信メールサーバー』を入力します。

【注意】

『受信メールサーバー』、『送信メールサーバー』ともに以下の情報を入力して下さい。

dcs.neo-gn.com

インターネット 接続ウィザード

インターネット メール ログオン

インターネット サービス プロバイダから提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください。

アカウント名(A): *****@dcs.neo-gn.com ①

パスワード(P): ***** ②

☒ パスワードを保存する(S)

メール アカウントにアクセスするときに、インターネット サービス プロバイダがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を必要としている場合は [セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する] をオンにしてください。

☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する(S)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

7. インターネットメールログオン情報を入力して<次へ>をクリックします。

- ① <アカウント名> 欄に、『メールアドレス』を入力します。
- ② <パスワード> 欄に、『メールパスワード』を入力します。

【注意】

『メールアドレス』、『メールパスワード』は<ADSLサービス開通情報通知書>に記載されています。

インターネット 接続ウィザード

設定完了

セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。
これらの設定を保存するには、[完了] をクリックしてください。

< 戻る(B) 完了 キャンセル

8. <完了>をクリックします。


インターネット アカウント

すべて メール ニュース ディレクトリ サービス

アカウント	種類	接続
dcs neo-gn.com	メール (既定)	使用可能な接続


追加(A) 削除(R) プロパティ(P) 既定に設定(D) インポート(I)... エクスポート(E)... 順番の設定(S)... 閉じる

9. 作成したアカウントをクリックして、<プロパティ>をクリックします。



10. <サーバー>タブをクリックします。

- ① 『このサーバーは認証が必要』にチェックを入れます。




11. <詳細設定>タブをクリックします。

- ① <送信メール(SMTP)>欄に、『587』を入力します。

12. <OK>をクリックします。

※「Norton AntiVirus」や「ウイルスバスター」などのセキュリティソフトをご利用の際、送信メールサーバーのポート番号を変更した後、メール送信時のウイルススキャンが正常に行われなくなる場合があります。この場合、メール送信時のウイルススキャンを「ポート番号:587」で行うよう、各セキュリティソフトの設定を変更してください。設定の変更方法につきましては各セキュリティソフトの取扱説明書等をご覧ください。



13. 設定が完了しました。<閉じる>をクリックします。

14. メールの送受信を確認して下さい。

※確認方法例※

自分のメールアドレス宛にテストメールを送信して、受信できることを確認する。